







# Installationsanleitung ETieVe

(neu ab Version 2024)

## Download Installationsdatei

mit ihrem Registriercode haben sie Zugang in den Download Bereich:  
<http://www.etieve.com/download-center.php>

benötigte Dateien:


-  [massenermittlung\\_und\\_GNSS\\_Update\\_2023\\_wintro\\_1](#)
-  **Zeichnungsrahmen-Vorlagen.zip**
-  [ds-configurator2021.zip](#)
-  [ntripTestClient.zip](#)
-  **setup-ETieVe-64bit.exe**
-  [setup-ETieVe-64bit.zip](#)

Setup-Datei, alternativ die Setup-Zip-Datei, falls das downloaden der EXE-Datei nicht möglich ist



und bei einer Erst-Installation die Zeichnungsrahmen-Vorlagen

## Programm installieren

Starten Sie das Programm setup.exe. Der Assistent wird sie durch die Installation leiten.


Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
 setup-ETieVe-64bit.exe	27.09.2023 11:54	Anwendung	99 769 KB

Dateibesreibung: Massenermittlung und GNSS Messgerät für den Erdbau, Tiefbau und Vermessung  
Firma: Softwaretechnik Jung  
Dateiversion: 1.0.0.0  
Erstelldatum: 27.09.2023 12:22  
Größe: 97,4 MB



Wählen Sie das Installationsverzeichnis für ETieVe.

Es wird automatisch ein Installationspfad vorgeschlagen. Bitte installieren Sie ETieVe auf einer lokalen Festplatte und nicht in einem Serververzeichnis.




Und **installieren** drücken

Beim ersten Start von ETieVe werden Sie aufgefordert den Registriercode einzugeben. Schließen Sie danach das Programm wieder und starten Sie ETieVe neu. Danach starten sie **setup.exe** nochmals um die neue Programmversion zu installieren.

# Arbeitsverzeichnisse einrichten

Starten Sie ETieVe.

ermessung - [Unbekannt]



oder wählen Sie im ETieVe-Menü:

Bearbeiten → Projekteinstellungen → Dateien

Wählen Sie das Verzeichnis in dem Ihre **Projekte** gesichert werden sollten


Das Verzeichnis sollte sich, falls der Rechner an einem Netzwerk betrieben wird, auf dem Server befinden.

Dieses Verzeichnis und deren Unterverzeichnisse sollten regelmäßig gesichert werden.

Wählen Sie das Verzeichnis in dem Ihre **Zeichnungsrahmen** gesichert werden sollten

Das Verzeichnis sollte sich, falls der Rechner an einem Netzwerk betrieben wird, auf dem Server befinden.

Dieses Verzeichnis und deren Unterverzeichnisse sollten regelmäßig gesichert werden.




Wählen Sie das Verzeichnis **Archiv-Ordner**. Dieses sollte **nicht dasselbe Verzeichnis** sein, in dem Sie Ihre Projekte sichern.

Das Verzeichnis kann sich auch lokal auf Ihrem Rechner befinden.

Hierin werden automatisch die Tagessicherungen aufbewahrt. D.h. ETieVe sichert automatisch jeden Tag an dem Sie ein Projekt bearbeiten eine Projektdatei (mit angehängtem Datum) in den Archiv-Ordner. Nicht mehr interessante Projektdateien (abgeschlossene Projekte) können später bei Bedarf manuell wieder aus diesem Ordner gelöscht werden.

Wählen Sie die Vorgabe Zeichnungsrahmen für **Layout** und für **Schnittzeichnungen**. Diese beiden \*.ecr-Dateien sollten sich im **Ordner für Zeichnungsrahmen** befinden.

Bei Erst-Installation müssen die **Zeichnungsrahmen-Vorlagen** noch entpackt und in den Zeichnungsrahmen-Ordner kopiert werden

 massenermittlung\_und\_gis\_opaque\_2020\_

 Zeichnungsrahmen-Vorlagen.zip

 ds-configurator2021.zip

 ntripTestClient.zip

 setup-ETieVe-64bit.exe

 setup-ETieVe-64bit.zip

Wie Anfangs beschrieben

Download Bereich unter

<http://www.etieve.com/download-center.php>